



## Thunderbird 2.0.0.4 (Windows 版) の設定

1 Thunderbird を起動し、メニューバーの【ツール】から【アカウント設定】をクリックします。



2 【アカウントを追加】ボタンをクリックします。



3 「メールアカウント」を選択して【次へ】ボタンをクリックします。

アカウントウィザード  
アカウントの種類

メッセージを受信するには最初にアカウントの設定をする必要があります。  
メールやニュースグループのアカウント設定に必要な情報を入力してください。入力する情報が分からない場合はシステム管理者やインターネットサービスプロバイダに問い合わせてください。  
設定するアカウントの種類を選択してください。

メールアカウント (M)

ニュースとブログ (フィード)

Gmail

ニュースグループアカウント (N)

戻る (B)   次へ (N)   キャンセル

4 あなたの名前とメールアドレスを入力して、【次へ】ボタンをクリックします。

アカウントウィザード  
差出人情報

メッセージの差出人を表す情報を入力してください。これはアカウントごとに別のものを設定して使い分けることができます。


あなたの名前を入力してください。ここで設定した名前が送信するメッセージの [差出人] (From) に表示されます。(例: 山田 太郎)

あなたの名前 (N): info


このアカウントで使用するメールアドレスを入力してください。(例: "user@example.jp")

メールアドレス (E): info@example.jp

戻る (B)   次へ (N)   キャンセル

 以下の内容を入力して、【次へ】ボタンをクリックします。

【メール受信サーバの種類】：POP  
【メール受信サーバ】：電子メール設定一覧の受信メールサーバー(POP3)



アカウントウィザード

サーバ情報

メール受信サーバの種類を選択してください。

POP (P)  IMAP (I)

メール受信サーバの名前を入力してください。(例: mail.example.jp)


メール受信サーバ名: 123.456.789.000

共通受信トレイを使用するアカウントのメールはすべてまとめて保存されます。このアカウントで送受信するメールを個別のディレクトリに分けて保存する場合はチェックを外してください。


共通受信トレイを使用する ("ローカルフォルダ" にメールを保存)

他のアカウントで設定済のメール送信 (SMTP) サーバ "test" を使用します。メール送信サーバの設定は [ツール] メニューの [アカウント設定] で変更できます。

戻る (B) 次へ (N) キャンセル

 ユーザ名を入力して、【次へ】ボタンをクリックします。

【受信サーバのユーザ名】：メールアドレス  
【送信サーバのユーザ名】：メールアドレス



アカウントウィザード

ユーザ名


プロバイダに指定された受信サーバのユーザ名を入力してください。(例: tyamada)


受信サーバのユーザ名@: info@example.jp

プロバイダに指定された送信サーバのユーザ名を入力してください。多くの場合これは受信サーバのユーザ名と同じです。

送信サーバのユーザ名@: info@example.jp

戻る (B) 次へ (N) キャンセル

 アカウント名を入力して、【次へ】ボタンをクリックします。




アカウントウィザード


アカウント名

このアカウントに分かりやすい名前を付けてください。(例: 仕事用、プライベート、ニュース)

アカウント名(A): サンプル

戻る(B) 次へ(N) キャンセル

 設定内容を確認の上、【完了】ボタンをクリックします。



アカウントウィザード


設定完了

以下の設定情報が正しいか確認してください。


アカウント名:	サンプル
メールアドレス:	info@example.jp
受信サーバのユーザ名:	info@example.jp
メール受信サーバ名:	123.456.789.000
メール受信サーバの種類:	POP3
送信サーバのユーザ名:	info@example.jp
メール送信 (SMTP) サーバ名:	123.456.789.000


【完了】をクリックすると設定を保存して アカウントを作成します。

戻る(B) 完了 キャンセル


 アカウント設定画面にて「送信 (SMTP) サーバ」を選択し、[追加]もしくは[編集] ボタンをクリックします。


既存の設定を変更して利用する場合には [編集] ボタンをクリックしてください。新規に設定を追加する場合には [追加] ボタンをクリックしてください。



 サーバ名を入力し、[OK] ボタンをクリックします。

**[サーバ名] : 電子メール設定一覧の送信メールサーバー(SMTP)**



 アカウント設定画面にて [OK] ボタンをクリックします。

以上で設定完了です。


設定後、ご利用のメールが送信できなくなった場合は、P7 をご覧下さい。

## メールが送信できなくなった場合の対応方法


ご利用のメールが突然送信できなくなった場合は、ご利用のプロバイダ(インターネット接続事業者)側で不正なメール送信に対する対策(Outbound Port 25 Blocking)の影響を受けている可能性があります。以下の手順に従って設定変更を行います。もし設定変更後も送信出来ない場合はお問合せ下さい。



Thunderbird を起動し、メニューバーの【ツール】から【アカウント設定】をクリックします。



アカウント設定画面にて「送信(SMTP)サーバ」を選択し、【編集】ボタンをクリックします。



3 ポート番号を [587] に設定し、[OK] ボタンをクリックします。

通常、ポート番号は 25 となっています。

The image shows a dialog box titled "SMTP サーバ" (SMTP Server). It is divided into two main sections: "設定" (Settings) and "セキュリティと認証" (Security and Authentication).  
In the "設定" section, there are three input fields:  
- "説明(D):" (Description) with the value "サンプル" (Sample).  
- "サーバ名(S):" (Server Name) with the value "123.456.789.000".  
- "ポート番号(P):" (Port Number) with the value "587". To the right of this field, it says "既定値: 25" (Default: 25). The "587" is highlighted with a red box.  
In the "セキュリティと認証" section, there is a checkbox "ユーザー名とパスワードを使用する(U)" (Use username and password) which is unchecked. Below it is a text field for "ユーザー名(M):" (Username).  
At the bottom of this section, there is a label "保護された接続を使用する:" (Use protected connection:) followed by four radio buttons:  
- "いいえ(N)" (No) - selected with a black dot.  
- "TLS (利用可能な場合)(A)" (TLS (if available)(A)) - unselected.  
- "TLS(T)" (TLS(T)) - unselected.  
- "SSL(L)" (SSL(L)) - unselected.  
At the bottom right of the dialog box, there are two buttons: "OK" and "キャンセル" (Cancel). The "OK" button is highlighted with a red box.

4 アカウント設定画面にて [OK] ボタンをクリックします。

以上です。