


Windows メールの設定


1 Windows メールを起動し、メニューバーの【ツール】から【アカウント】をクリックします。




2 【追加】ボタンをクリックします。



3 [電子メールアカウント]を選択して[次へ]ボタンをクリックします。



4 表示名を入力して、[次へ]ボタンをクリックします。



5 メールアカウントを入力して、【次へ】ボタンをクリックします。

インターネット電子メール アドレス

電子メールのアドレスは、他のユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。

電子メール アドレス(E): example@example.jp
例: t-chofu@microsoft.com

[電子メール アカウントの情報について](#)

次へ(N) キャンセル

6 各設定を入力して、【次へ】ボタンをクリックします。

- 【受信メールサーバーの種類】 : POP3
- 【受信メールサーバー (POP3)】 : 電子メール設定一覧の受信メールサーバー (POP3)
- 【送信メールサーバー (SMTP)】 : 電子メール設定一覧の送信メールサーバー (SMTP)

電子メールサーバーのセットアップ

受信メールサーバーの種類(S):
POP3


受信メール (POP3 または IMAP) サーバー(I):
123.456.789.000


送信メール (SMTP) サーバー名(O):
123.456.789.000

送信サーバーは認証が必要(Y)

[電子メールサーバーの情報について](#)


次へ(N) キャンセル


 ユーザー名(メールアドレス)とパスワードを入力して、[次へ] ボタンをクリックします。




注意


ユーザー名はメールアドレスを入力します。
Windows メールは自動で@の前だけを表示しますが、@以降の入力がないと送受信
ができませんのでご注意ください。

 完了画面が表示されたら、[完了] ボタンをクリックします。

 続いて POP before SMTP の設定をします。[ツール] から [オプション] をクリックします。



10 [送信] タブにある [メッセージを直ちに送信する] のチェックを外し、 [適用] ボタンをクリックします。



以上で設定完了です。


設定後、ご利用のメールが送信できなくなった場合は、P10 をご覧下さい。

【スパムメール件名表示】のメールソフト設定方法


スパムメール件名表示は、スパムメールと判断されたメールの件名に[SPAM]という文字列を追記します。ここではメールの件名に[SPAM]の文字列が追記されたメールを判別し、受信時に自動的に特定のフォルダ（SPAM フォルダ）に振り分ける方法をご案内します。

注意

スパムメールチェック機能の判定は、アイアンポートシステムズ株式会社提供の定義ファイルを基準としておりますが、完全なものではありません。場合によってはお客様にとってスパムメールではないメールを、スパムメールと誤判定してしまう可能性があります。そのためメールソフトで振り分けを行った際には、スパムメールの振り分け先としたフォルダは、必ず目視による確認を行ってください。


 Windows メールを起動し、【ローカルフォルダ】を右クリックします。

「フォルダの作成」でスパムメールを振り分けるフォルダを作成します。今回は「SPAM」とします。







2 メニューバーの【ツール】から、【メッセージルール】を選択し、【メール】を選択します。




3 【ルールの条件を選択して下さい】のなかから【件名に指定した言葉が含まれる場合】にチェックを入れます。次に、【ルールのアクションを選択して下さい】のなかから【指定したフォルダに移動する】にチェックを入れます。




1 [ルールの説明] で、[指定した言葉が含まれる] のリンクをクリックし、[SPAM]と入力します。



2 [ルールの説明] で、[指定したフォルダ] のリンクをクリックし、作成した SPAM フォルダを指定します。
[OK] ボタンをクリックします。



 次回メール受信時より、スパムメールと判断されたメールが振分けられます。

メールが送信できなくなった場合の対応方法


ご利用のメールが突然送信できなくなった場合は、ご利用のプロバイダ(インターネット接続事業者)側で不正なメール送信に対する対策(Outbound Port 25 Blocking)の影響を受けている可能性があります。以下の手順に従って設定変更を行います。もし設定変更後も送信出来ない場合はお問合せ下さい。

1 [ツール] から [アカウント] を選択します。




2 利用しているメールアカウントを選択し、[プロパティ] をクリックします。



 表示されたダイアログの【詳細設定】タブを開き、【サーバーのポート番号】の【送信メール(SMTP)】を【587】に設定し、【適用】ボタンをクリックします。

通常、送信メール(SMTP)のポート設定部分は 25 となっています。



以上です。