


Mail (Macintosh OSX 版) の設定

1 Mail 起動後、メニューバーの [Mail] から [環境設定] をクリックします。



2 [アカウント作成] ボタンをクリックします。



3 [アカウント情報] タブをクリックし、各項目を設定し、[OK] ボタンをクリックします。

- 【アカウントの種類】：「POP アカウント」を選択
- 【説明】：空欄
- 【メールアドレス】：お客様のメールアドレス
- 【氏名】：ご自分の名前を入力 アルファベット表記をおすすめします。
- 【ホスト名】：電子メール設定一覧の受信メールサーバー (POP3)
- 【ユーザー名】：お客様のメールアドレス
- 【パスワード】：お客様の設定されたパスワード
- 【SMTP ホスト名】：電子メール設定一覧の送信メールサーバー (SMTP)



4 左上のクローズボタンをクリックし、設定完了です。



設定後、ご利用のメールが送信できなくなった場合は、P5 をご覧下さい。

【スパムメール件名表示】のメールソフト設定方法

スパムメール件名表示は、スパムメールと判断されたメールの件名に[SPAM]という文字列を追記します。ここではメールの件名に[SPAM]の文字列が追記されたメールを判別し、受信時に自動的に特定のフォルダ (SPAM フォルダ) に振り分ける方法をご案内します。

注意

スパムメールチェック機能の判定は、アイアンポートシステムズ株式会社提供の定義ファイルを基準としておりますが、完全なものではありません。場合によってはお客様にとってスパムメールではないメールを、スパムメールと誤判定してしまう可能性があります。そのためメールソフトで振り分けを行った際には、スパムメールの振り分け先としたフォルダは、必ず目視による確認を行ってください。

1 Mail を起動し、【受信トレイ】をクリックします。

青く反転したら、メニューバーの【メールボックス】をクリックし、スパムメールを振り分けるフォルダを作成します。今回は「SPAM」とします。



2 メニューバーの【Mail】より【環境設定】を選択し、【ルール】を選択します。


【説明】に任意の文字を入力し、最初のプルダウンメニューで、【すべての】を選択します。

フィルタ条件の最初のプルダウンメニューで【Subject】を選択します。

2 つ目の条件には【SPAM】と入力し、3 つ目の条件には【を含む】を選択します。


動作の実行条件には【メッセージを移動】を選択し、移動先に【SPAM】を選択して、【OK】ボタンをクリックします。





 次回メール受信時より、自動的にスパムメールチェック機能がスパムメールと判断したメールが振分けられます。


メールが送信できなくなった場合の対応方法


ご利用のメールが突然送信できなくなった場合は、ご利用のプロバイダ(インターネット接続事業者)側で不正なメール送信に対する対策(Outbound Port 25 Blocking)の影響を受けている可能性があります。以下の手順に従って設定変更を行います。もし設定変更後も送信出来ない場合はお問合せ下さい。

 [Mail] から [環境設定] を選択します。



 [アカウント] の項目から、[サーバ設定] をクリックします。



 [サーバのポート]を[587]に設定し、[OK]ボタンをクリックします。

通常、サーバのポート部分は25となっています。



送信用メールサーバ： 123.456.789.000

以下の詳細オプションを変更するときは、事前にシステム管理者に確認してください。

サーバのポート： 587

SSL (Secure Sockets Layer) を使用

認証： なし

ユーザ名： 例：hiro_sato

パスワード：

キャンセル OK

以上です。